


Installationsanleitung für zusätzliche Palm-Geräte

Voraussetzungen: Die Palm-Synchronisierungs-Software und das Sprengelverwaltungsprogramm müssen bereits auf dem PC installiert sein.

Schritt-für-Schritt Anleitung zur Integration eines zusätzlichen Geräts:

- Das neue Palm-Gerät muss vollständig geladen sein
- Stecken Sie das Palm-Gerät am Datenkabel an und starten Sie den Datenabgleich durch Drücken auf das Symbol „Hotsync“ am Palm-Gerät
- Die Palm-Software erkennt ein nicht registriertes Gerät und fragt nach einem neuen Benutzerkonto:



Tragen Sie hier einen sprechenden Namen für das Gerät ein, am besten den Namen des Mitarbeiters. Das Benutzerkonto benennt das Palm-Gerät für Synchronisiervorgänge und für die Sicherung. Dieser Name hat **NICHTS mit der Zuordnung der Sprengel-Buchungen zu einem Mitarbeiter zu tun**. Die Einstellung, auf welchen Mitarbeiter die Leistungen gebucht werden sollen, wählen Sie mit der Anmeldung an der Mescot MDE-Software.

- Starten Sie das Sprengelverwaltungsprogramm. Führen Sie ein Palm-Update über den Menüpunkt „Diverses->Update für Palm-Geräte von Mescot-Internetserver holen“ aus.

- Bestätigen Sie die kommenden Dialoge



Drücken Sie hier auf „Next“



Wählen Sie in der Liste zumindest das neu hinzugefügte Gerät aus. Das Update kann ohne weiteres auch auf die bestehenden Geräte installiert

werden. Eine Änderung erfolgt nur dann, wenn die zu installierende Version tatsächlich neuer als die bereits installierte ist.
Klicken Sie auf „Next“

6067 Absam/Eichat
Schulstr. 17
Tel: +43-5223-45389, Fax DW 20
e-mail: office@mescot.at
web: http://www.mescot.at



Klicken Sie auf „Finish“

- Synchronisieren Sie das neue Gerät!
- Starten Sie die Mobile Datenerfassung am Palm Gerät. Hier wird Ihnen nur das Anmeldefenster dargestellt, am Gerät sind noch keine Daten aus der PC-Software übertragen!
- Synchronisieren Sie das Gerät ein weiteres Mal. Erst jetzt werden die Daten mit der PC-Software abgeglichen.
- Kontrollieren Sie gegebenenfalls die Einstellungen am Palm-Gerät:
 - o Datum und Uhrzeit: Symbol „Einstellen“ und „Datum und Uhrzeit“ auswählen
 - o Tastenbelegung: Symbol „Einstellen“ – unter Rubrik „Privat“ den Menüpunkt „Tasten“ auswählen

Die Integration eines zusätzlichen Palm-Geräts ist damit abgeschlossen!

Bei Problemen mit der Installation erstellen Sie bitte ein Support-Ticket unter <http://www.mescot.at/otrs/customer.pl>

Mag. Thomas Ebenbichler